


Das Ordnerkonzept zur Lüftungslogger-Excelmappe

Aktualisiert am
5.10.2022

Ihr Stammordner (inklusive Unterordner als „vertrauenswürdig“ erklärt)




Der Stammordner


Ihre Lüftungslogger-Excelmappe, mit anwenderspezifischen Daten aufbereitet

Ihre geretteten anwenderspezifischen Daten, aus Vorversion

Ihr Logo zur Einfügung in das Blatt „Bericht“



Ihre Projektordner (an einer beliebigen Stelle im PC)



Datenlogger-Nr. Logger-Typ Datenlogger-Serien-Nr.

Projektkennung

Version Excelmappe


Um die verwendete Programmiersprache VBA (**V**isual **B**asic for **A**pplications) in allen Excelmappen, die im Stammordner gespeichert sind, verwenden zu können, sollten Sie den Stammordner als „vertrauenswürdig“ erklären.

Den Stammordner in Excel 2016 als vertrauenswürdig erklären geht so:

Datei > Optionen > Trustcenter > Einstellungen für das Trustcenter > Vertrauenswürdige Speicherorte > Neuen Speicherort hinzufügen... > Durchsuchen > Stammordner wählen > "Untererordner dieses Speicherorts sind ebenfalls vertrauenswürdig" ankreuzen > "Ok" klicken.

Nach dieser Einstellung ist VBA in den eingeschlossenen Excelfiles unabhängig von der allgemeinen Sicherheitseinstellung aktiv geschaltet.

Die Kennenlernversion der Excelmappe ist beschränkt auf das Laden von maximal 2 Tagen Messdatenumfang. Durch eine Freischaltung mit den Lizenzdaten wird die Excelmappe zur Vollversion.



Viel Erfolg mit der Lüftungslogger-Excelmappe!

Herbert Trauernicht, www.luftdicht.de